

| Parâmetro                       | Adress | Unidade | Range   | Gain | Descrição                                                                 | Tipo          | R/W |
|---------------------------------|--------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| Capacidade limitada             | 4      |         | 0-1     | 1    | 0 Desabilitado<br>1 Habilitado                                            | UNSIGNED WORD | R   |
| Alarme                          | 5      |         | 0-1     | 1    | 0 Sem alarme<br>1 Alarme                                                  | UNSIGNED WORD | R   |
| Fluxo de água                   | 6      |         | 0-1     | 1    | 0 Sem fluxo<br>1 Com fluxo                                                | UNSIGNED WORD | R   |
| Set point                       | 9      |         | 0-1     | 1    | 0 Desabilitado<br>1 Habilitado                                            | UNSIGNED WORD | W   |
| Reset set point                 | 10     |         | 0-1     | 1    | 0 Nenhum<br>1 Reset                                                       | UNSIGNED WORD | W   |
| Modo de operação                | 11     |         | 0-3     | 1    | 0 Ice<br>1 Cool<br>2 Heat<br>4 Cool/Heat                                  | UNSIGNED WORD | R   |
| Set point atual da temperatura  | 12     | °C      |         | 0,1  |                                                                           | SIGNED WORD   | R   |
| Capacidade atual                | 13     | %       |         | 0,1  |                                                                           | SIGNED WORD   | R   |
| Status                          | 15     |         | 0-4     | 1    | 0 Desligado<br>1 Start<br>2 Automático<br>3 Pré-desligamento<br>4 Serviço | UNSIGNED WORD | R   |
| Temperatura de entrada do vapor | 16     | °C      |         | 0,1  |                                                                           | SIGNED WORD   | R   |
| Temperatura de saída do vapor   | 17     | °C      |         | 0,1  |                                                                           | SIGNED WORD   | R   |
| Corrente                        | 25     | A       |         | 1    |                                                                           | SIGNED WORD   | R   |
| Tensão                          | 26     | V       |         | 0,1  |                                                                           | SIGNED WORD   | R   |
| Potência                        | 27     | kW      |         | 0,1  |                                                                           | SIGNED WORD   | R   |
| Alarme                          | 31     |         | 0-65534 | 1    |                                                                           | SIGNED WORD   | R   |
| Problema                        | 32     |         | 0-65534 | 1    |                                                                           | SIGNED WORD   | R   |
| Falha                           | 33     |         | 0-65534 | 1    |                                                                           | SIGNED WORD   | R   |
| Definir modo de operação        | 34     |         | 0-4     | 1    | 0 Null<br>1 Ice<br>2 Cool<br>3 Heat                                       | UNSIGNED WORD | W   |

|                    |         |  |  |     |             |                    |   |
|--------------------|---------|--|--|-----|-------------|--------------------|---|
|                    |         |  |  |     | 4 Cool/Heat |                    |   |
| Eficiência         | 264     |  |  | 0,1 |             | SIGNED WORD        | R |
| Energia<br>térmica | 268-269 |  |  | 1   | MWh         | UNSIGNED<br>DOUBLE | R |